



ELYPSE CLOUD



MISSION MIGRATION



**Transférez votre base FiveM vers la
station elypsecloud.com**

Chez ElypseCloud, aucune base ne reste à la dérive. Même les serveurs oubliés dans les confins de l'espace... on les rapatrie.



Besoin de renforts ? Transmets un signal au QG : <https://discord.gg/pEWsGfQdXs>



BRIEFING DE MISSION

Bienvenue à bord, Commandant.

Nous avons intercepté ton signal.

Ton ancien vaiss....zzz....eau ou plutôt ce qu'il en reste — était en train de dériver à vitesse critique dans une zone instable du réseau inter...zz..galactique.





MIGRATION_001

>>> CHEAT SHEET — MIGRATION_001

>>> QG ElypseCloud | Canal #04-SECURE | Accès : Commandant validé

Établir le contact (récupération des fichiers en SFTP)

Pas besoin d'être un ingénieur spatial, nous on t'explique :
voici comment récupérer ta base.

Étapes :

1. Va sur le panel ElypseCloud, onglet Settings.
2. Clique sur Launch SFTP : un logiciel comme FileZilla va te permettre d'envoyer tes fichiers.
3. Glisse simplement tes dossiers (resources, server.cfg, etc.) dans le serveur.

Réactiver l'OS de bord (TxAdmin) si tu le souhaites

Étapes :

1. Dans "Network", clique sur "Create Allocation", copie le port.
2. Colle-le dans Startup → champ TXAdmin Port.
3. Coche ENABLE TXADMIN → redémarre le serveur.
4. Clique sur le lien TxAdmin dans la console → configure tout.
5. Chemin des ressources : /home/container



Les moteurs sont en ligne...

Le lien est établi. Le système de commande est réactivé.

Attache ta ceinture, on passe à la mise à jour des artefacts...
et à la reconnexion de ta base.



Besoin de renforts ? Transmets un signal au QG : <https://discord.gg/pEWsGfQdXs>



MIGRATION_001

```
>>> Initialisation complète.  
>>> Système stable. Liaison SFTP confirmée.  
>>> Prochaine étape : mise à jour des artefacts moteur...  
// Transition vers phase 2 : optimisation & réactivation du cœur  
serveur.
```

MAJ du moteur (mise à jour des artefacts)

Étapes :

1. Éteins ton serveur depuis le panel
2. Va sur runtime.fivem.net
3. Copie la version souhaitée → colle-la dans Startup > Fivem Version
4. Supprime le dossier alpine dans tes fichiers
5. Va dans Settings > Reinstall server pour régénérer l'environnement (aucune perte de données)

Reconnecter le cœur serveur (liaison BDD)

Étapes :

1. Va dans Database depuis le panel ElypseCloud
2. Crée ta base de données si ce n'est pas déjà fait
3. Ajoute cette ligne dans ton `server.cfg` :

```
set mysql_connection_string "server=XX;user=XX;database=XX;password=XX"
```

Et remplis-la comme ceci :

- `server=` → l'IP de ta base, elle commence par 51...
- `user=` → ton utilisateur, juste à droite de l'IP (u...)
- `database=` → le nom de ta base, à gauche de l'IP (s...)
- `password=` → clique sur l'icône œil pour afficher ton mot de passe
- N'ajoute pas ":3306" (le port) dans le champ IP.





Extraction terminée.
Ton serveur est armé, stable, souverain.
Bienvenue dans la station Elypse.

```
>>> MISSION MIGRATION_001 - STATUT : TERMINÉ
>>> Serveur transféré avec succès vers la station orbitale elypsecloud.com

>>> SYSTÈME STABILISÉ
>>> PROPULSION ACTIVE - TXADMIN EN LIGNE
>>> BASE DE DONNÉES CONNECTÉE
>>> SÉCURITÉ : OPTIMALE

>>> PROCHAIN RAPPORT : DISPONIBLE VIA LE QG

>>> Merci, Commandant.
>>> Votre mission a sauvé un serveur de l'oubli intergalactique.
>>> Commandant, on reste à votre dispositon via ticket, Discord, et chat en
ligne.

>_ Fin de transmission...
```